

## Andere valuta accepteren

Normaal accepteert u Euro's. De valuta's die u daarnaast kunt accepteren zijn de volgende:

- Britse ponden (GBP)
- Amerikaanse dollars (USD)
- Zwitserse Frank (CHF)
- Deense kroon (DKK)
- Noorse kroon (NOK)
- Zweedse kroon (SEK)
- Poolse zloty (PLN)
- Tsjechische kroon (CZK)
- Hongaarse forint (HUF)
- Roemeense Leu (RON)
- Bulgaarse lev (BGN)
- Kroatische Kuna (HRK)

In deze handleiding leggen we uit hoe u de terminal de-activeert en weer activeert met een andere valuta.

### Zo werkt het

Log op uw account in op de volgende URL: <https://mypos.eu/nld/en/login>

U kunt bij het inloggen een verzoek ontvangen om een veiligheidscode in te voeren. Deze ontvangt u per SMS. Selecteer de menu-optie **Terminals** en vervolgens op Instellingen



The screenshot shows the myPOS web interface. At the top, there is a navigation bar with icons for Accounts, Terminals, Kaarten, Overschrijvingen, eCommerce, and Merchant services. The 'Terminals' menu is open, showing a list of devices: 'Alle apparaten', 'HEIGHTSMYPOS210-1', 'test', 'test', 'test asd', and 'calltest1'. Below the list is a 'Show more' button. The main content area displays 'Alle apparaten' with a summary: 'Aantal POS terminals: 8' and 'Transactievaluta's: EUR'. There is also an 'Instellingen' button with a gear icon.

U krijgt nu een overzicht van uw terminals te zien:



**test**  
D210 / 90012733  
Ingeschakeld  
[Instellingen](#)



**test**  
D200 / 90013699  
Ingeschakeld  
[Instellingen](#)

Onder de kolom Terminal staat wederom een knop met instellingen. Wanneer u hier op klikt verschijnt onderaan de pagina de terminal en bijbehorende informatie, waaronder de huidige valuta.



<b>Model:</b>	D210
<b>Valuta transacties:</b>	EUR
<b>Tarief:</b>	<a href="#">Bekijk tarieven</a>
<b>Verkooppunt:</b>	n.v.t.
<b>Status:</b>	<a href="#">Uitschakelen</a>    <a href="#">Resetten</a> 

Druk nu op de link **RESETTEN** U krijgt nu een deactivatie code op het het scherm te zien. U kunt nu uw betaalautomaat aanzetten, tikt u op de **F2 Toets (Instellingen)** en selecteer vervolgens optie 1 **RESET**.

Tik nu de deactivatiecode in op de terminal en bevestig dit met de groene knop (O).

**Reset terminal** ✕

U kunt de instellingen van uw POS apparaat resetten en beginnen deze te gebruiken voor een andere verkooppunt of de myPOS™ betaalrekening. Volg gewoon de onderstaande stappen.

<p>Serienummer: D21051081416</p> <p>Deactiveringscode: <b>51327757</b></p>	<p><b>Stap 1:</b> Switch ON your device and go to SETTINGS MENU.</p> <p><b>Stap 2:</b> Voer de deactiveringscode in en bevestig de operatie met (O).</p>
--	--

**BELANGRIJK:**


- \* Houid er rekening mee dat al de standaardinstellingen van uw apparaat zal terugzetten, u kunt dan niet langer betalingen ontvangen. Om het weer te kunnen gebruiken, moet u het apparaat opnieuw activeren.
- \* Uw POS apparaat zal niet langer zichtbaar zijn in de lijst met POS-terminals.
- \* Als u uw betaalautomaat weer activeert, zal het als andere betaalautomaat worden geregistreerd binnen het myPOS™ systeem met andere TID.

Annuleren Ik ben klaar met het resetten van de betaalautomaat

We hebben de terminal nu losgekoppeld.

Nu gaan we hem opnieuw koppelen met de nieuwe valuta. Ga naar Terminals en vervolgens **Activeer myPOS™ apparaat**.

**myPOS™** *Helps my bus*



De product code staat op een sticker onder de terminal. Kies voor een mobiele of vaste locatie. Bij de **factuuraanduiding** vult u de naam die op het afschrift van een klant vermeld moet worden. Bij het veld **valuta transacties** selecteert u de valuta waarin u wilt accepteren. Mocht u meerdere valuta-accounts hebben dan kunt u bij **settlement account** kiezen waar de geaccepteerde valuta bijgeschreven wordt.

### Stap 3: Pas de terminalinstellingen aan:

#### Factuuraanduiding: \*

MYPOS \*

*U cliënten zullen deze informatie in de beschrijving van de transactie zien.*

*Maximaal 22 tekens, inclusief MYPOS\*. Gebruik alleen Latijnse letters.*

#### Valuta transacties: \*

EUR	
<b>EUR</b>	len gebracht
DKK	
NOK	
SEK	
CZK	
HUF	
PLN	
USD	
GBP	
BGN	
CHF	zien. Als u het veld open laat, zal uw terminal
RON	
HRK	

Als alles goed staat klikt u op de blauwe knop **Bevestigen**. U krijgt nog een veiligheidscode als SMS toegestuurd. Deze voert u in en de wijzigingen door uitgevoerd.

### Tariefstructuur

Wanneer u de valuta wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor uw tariefstructuur. Als uw terminal ingesteld staat op tariefstructuur 2 (€0,25 Maestro/2,5% Overig) dan zal de terminal na het wisselen van de valuta automatisch op tariefstructuur 1 (1,8% voor alle passen) worden gezet. Omdat er in het buitenland meer gebruik wordt gemaakt van Niet-Maestro betaalpassen, zal 1,8% een voordeligere optie zijn dan de 2,5% bij tariefstructuur 2.

Echter, wanneer u de valuta terug zet naar Euro's en u wenst terug te gaan naar tariefstructuur 2, dient u een e-mail te sturen naar [info@mijnpin.nl](mailto:info@mijnpin.nl) met het verzoek de tariefstructuur aan te passen.

U kunt de tariefstructuur controleren via het tabblad **Terminals**, klik op **Instellingen** en vervolgens op **Bekijk Tarieven**.



<b>Model:</b>	D200
<b>Valuta transacties:</b>	EUR
<b>Tarief:</b>	<a href="#">Bekijk tarieven</a>
<b>Verkooppunt:</b>	n.v.t.
<b>Status:</b>	<a href="#">Uitschakelen</a>    <a href="#">Resetten</a> 